

Utiliser des effets XPression™ avec Avid NewsCutter

Ce document décrit l'enchaînement basique des tâches permettant d'ajouter des effets XPression à une séquence NewsCutter.

Les procédures décrites ici présupposent que XPression et NewsCutter ont tous les deux été installés sur des ordinateurs du même réseau. Consultez votre informaticien si les ordinateurs se trouvent sur des réseaux distincts.

Lancer NewsCutter

1. Lancez NewsCutter en double-cliquant sur l'icône Avid ou en passant par le menu **Démarrer** afin de sélectionner **Tous les programmes > Avid > Avid NewsCutter**.
2. Sélectionnez un projet existant ou cliquez sur **New Project** (Nouveau projet).
3. Cliquez sur **OK**.

Importer des clips

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la section **Project Bin** (Corbeille des projets) et sélectionnez **Import** (Importer).
2. Recherchez le clip que vous voulez importer, puis cliquez sur **Open** (Ouvrir).

Ajouter des clips à une séquence

1. Sélectionnez une séquence ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la section **Project Bin** (Corbeille des projets) et sélectionnez **New Sequence** (Nouvelle séquence).
Si vous créez une nouvelle séquence, indiquez son nom.
2. Sélectionnez un clip dans la section **Project Bin** (Corbeille des projets).
3. Définissez le point d'entrée et le point de sortie du clip.
4. Faites glisser le clip sur une piste vidéo du **plan de montage des séquences**.

Ajouter de nouvelles pistes vidéo au plan de montage des séquences

1. Si vous avez besoin de plusieurs pistes vidéo, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le **plan de montage des séquences** et sélectionnez **New Video Track** (Nouvelle piste vidéo).
2. Faites glisser des clips sur la nouvelle piste vidéo à partir de la section **Project Bin** (Corbeille des projets).

Ajouter des effets XPression

1. Sélectionnez un clip dans le **plan de montage des séquences**.
2. Dans la fenêtre **Project** (Projet), sélectionnez l'onglet **Effects** (Effets).
3. Sélectionnez **-Ross Video** dans la liste de gauche.
4. Dans la liste de droite, double-cliquez sur l'*effet XPression CG* ou faites glisser cet effet sur une piste vidéo du **plan de montage**.

Ouvrir le plug-in XPression

1. Sélectionnez un clip dans le **plan de montage des séquences**.
2. Sélectionnez **Tools** (Outils) > **Effects Editor** (Éditeur d'effets).
3. Sélectionnez la fenêtre **Effects Editor** (Éditeur d'effets).
4. Dans la fenêtre **Effects Editor** (Éditeur d'effets), cliquez sur **Open Editor** (Ouvrir l'éditeur).
5. Cliquez sur **Options** et sélectionnez **Configuration**.
6. Vérifiez que les paramètres **Host Address** (Adresse hôte) et **Server Port** (Port serveur) correspondent bien aux paramètres de votre passerelle XPression MOS.

Utiliser le plug-in XPression

1. Sélectionnez un modèle de scène.
2. Le cas échéant, modifiez des champs spécifiques à des scènes. La fenêtre d'aperçu est actualisée et reflète les modifications.
3. Cliquez sur **OK**.